

## Avföringsprov - Clostridium difficile



### INFORMATION

Provtagning gäller Clostridium difficile, som kan vara orsak till tarminfektion oftast associerat till antibiotikautlöst diarré.

### FÖRBEREDELSE




Se till att du har allt provtagningsmaterial tillgängligt och planera om möjligt så att du kan lämna in ditt prov till din mottagning alternativt laboratoriet samma dag.

### PROVTAGNINGSMATERIAL

<p>Provtagningsrör med sked i brunt skruvlock.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avföringen ska placeras i detta rör enligt instruktionen på sida 2.</li> </ul>	
<p>Etikett och Remiss</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Etikett med ditt personnummer och namn ska sättas på provtagningsröret.</li> <li>• Om du inte fått en etikett ska du skriva ditt personnummer, namn och datum för provtagning direkt på provtagningsröret.</li> <li>• På remissen ska ditt namn, personnummer och önskad analys var ifyllda.</li> </ul>	
<p>Transporthylsa (=ytterhylsa)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Placera provtagningsröret i transporthylsa eller i ren plastpåse <b>efter</b> provtagning</li> </ul>	
<p>Om du skickar provet med post använd vadderat kuvert som är adresserat och frankerat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transporthylsan med provtagningsröret läggs i det vadderade kuvertet.</li> <li>• Skickas per post eller lämnas till din vårdgivare snarast.</li> </ul>	

## Avföringsprov - Clostridium difficile

### GÖR SÅ HÄR

<p>1. Försök om möjligt ta provet samma dag som det lämnas till mottagning/laboratorium.</p>	
<p>2. Lägg rikligt med toalettpapper i ren toalettstol innan du tömmer tarmen. Alternativt använd ett rent engångskar. l.</p>	
<p>3. Skruva av locket på provtagningsröret och använd den sked som sitter fast i locket. För över 3-4 skedar fast avföring eller 1-2 mL lös avföring till provtagningsröret. Sätt tillbaka locket med skeden i röret och <b>skruva på locket ordentligt</b>. Avföring kan även tas från blöja.</p> <p><b>Observera!</b> Ingen avföring får finnas på utsidan på provröret.</p>	
<p>4. Se till att provtagningsröret är märkt med <b>namn, personnummer</b> samt <b>tid och datum</b> när du tagit provet. Saknar du etikett, skriv direkt på röret.</p>	
<p>5. Stoppa röret i transporthylsan och skruva på locket ordentligt.</p> <p><b>Observera!</b> Ingen avföring får finnas på ytterhylsan (transporthylsa).</p>	
<p>6. Lämna provet snarast, helst samma dag, till din mottagning eller laboratorium.</p> <p>I väntan på att du ska lämna in provet kan det förvaras i rumstemperatur eller i kylskåp.</p>	
<p>7. Om provet ska skickas med post: Lägg provet och remissen i transportkuvertet och lämna i brevlåda eller på postkontor. Undvik fredagar och dag före helgdag eftersom ingen utdelning av post sker lördagar, söndagar eller helgdagar.</p>	
<p>8. Om du ska ta flera prov så upprepa provtagningen och ta ett nytt provtagningsrör vid tarmtömning. Upprepade provtagningar bör tas vid olika tillfällen.</p>	